

Tutorial de VanBasco

1. INSTALACIÓN

Ejecutar el fichero vkaraoke.exe y seguir las instrucciones que van apareciendo en pantalla. El programa se instala en el directorio c:\Archivos de programa\van Basco's Karaoke player, o si prefieres otro directorio, sólo tienes que especificarlo.

VAMOS A EMPEZAR

Lo primero que se ve cuando se acaba de iniciar el programa por primera vez son varias ventanas abiertas aparentemente descolocadas. Es conveniente cerrarlas las que no interesan; mi consejo es dejar tres:

1. - **la principal** (una una ventana azul en la que pone "VAN BASCO'S KARAOKE PLAYER").
2. - **la ventana de las letras** (una ventana negra en la que pone "Welcome to vanBasco's Karaoke Player").
3. - **la de control.**

Cerradas las demás, redimensionaremos la ventana de las letras todo lo que nos permita la pantalla del ordenador hacia los lados y hacia arriba. Hacia abajo tiene un límite que no se puede sobrepasar. (haciendo doble clic con el botón principal del ratón sobre la ventana de las letras, ocupará toda la pantalla)

VAMOS A CANTAR

En la ventana principal, abriremos la ventana **playlist**. Para ello pulsaremos el botón situado abajo y a la izquierda de la ventanal. En ella, seleccionaremos el directorio donde tenemos los archivos que queremos reproducir. El programa mostrará una lista de los archivos disponibles, y nosotros haremos doble click sobre los archivos que queremos incluir en la lista de canciones a interpretar. Se pueden incluir en la lista desde una canción hasta todas las que queramos. Por último, sólo queda pinchar en el botón Play now! de esta ventana Playlist o bien al botón play en la ventana principal. La primera de las canciones seleccionadas empezará a sonar.

OTRA VENTANA IMPORTANTE: LA DE CONTROL

Esta ventana, si estuviese cerrada se accede con el botón situado en la ventana principal abajo y el segundo por la izquierda.

Posee varias utilidades:

- Controlar el tempo (velocidad de reproducción) actuando sobre el mando "tempo", que varía la velocidad original en tantos por ciento. Es muy útil cuando no nos sentimos cómodos cantando a la velocidad a la que viene la canción que queremos cantar.

- Cambiar la tonalidad de la canción. Si notásemos que la canción "nos queda alta" o baja, podemos acomodarla todo cuanto queramos por medio del mando "key", que puede variar de medio tono en medio tono. Ni siquiera es necesario parar la reproducción para variar el tono, se puede hacer sobre la marcha.

- Controlar el volumen de reproducción a través del mando "vol". Este mando viene por defecto situado en su posición máxima y sólo es necesario bajarlo para obtener un descenso en el volumen de todas las pistas que se están ejecutando.

LA VENTANA OUTPUT

Su botón de acceso está situado abajo en la ventana principal el segundo por la derecha.

Con él podremos:

- Eliminar el sonido de una de las pistas. Puede que prefiramos cantar sin que se oiga la pista en la que está introducida la voz (que generalmente es la nº 1). En ese caso, pulsaremos el botón rojo situado a la izquierda en la pista correspondiente. Si no sabemos con seguridad en qué pista está situado el instrumento que queremos dejar de oír, habrá que ir probando uno por uno, (podemos tener en cuenta que la voz generalmente está en el canal 1, el bajo en el canal 4 y la percusión en el canal 10).

- Escuchar sólo el instrumento que nos interese por cualquier motivo (por ejemplo aprender bien la melodía antes de cantar). En este caso, en lugar de eliminar todos los demás, tenemos la posibilidad de presionar el segundo botón empezando por la izquierda (de color negro), con lo que esa pista se oirá a más volumen que las demás.

LA VENTANA SETUP

Su botón está situado en la ventana principal al lado del título de la canción que se está interpretando. Esta ventana es para la configuración personal del usuario. Serán necesarias dos, primordialmente:

El "output device" : está situada en la pestaña llamada MIDI que hace referencia a la tarjeta de sonido que queremos que reproduzca los sonidos. Atención a seleccionar la tarjeta que reproduzca con fidelidad los sonidos de cada fichero.

En la pestaña "karaoke" modificaremos la apariencia del karaoke cambiando la imagen de fondo de la ventana de las letras seleccionando una imagen en formato .bmp y escribiendo su ruta en la casilla "background image".

ATENCIÓN: Se recomienda que durante la reproducción de los temas en karaoke se tenga abierta la menos cantidad posible de aplicaciones. De lo contrario, pueden producirse problemas en la reproducción del sonido

Asesor de Ti CFIE-Soria